# Volume Data Visualizer for Google Earth (VDVGE) User's Manual

1.1.7

April 2014

Volume Data Visualizer for Google Earth: User's Manual

- ※ Google Earth は Google 社の登録商標です。
- ※ 本ソフトウェアは GPL Ver3.0 に準拠致します。本ソフトウェアの一部のソースコード は Qt SDK に付属のサンプルプログラムを改変して使用しており、対象となるファイル についてはソースコードのヘッダ部に明記してあります。

Copyright (c) 2012-2014 Shintaro KAWAHARA

Copyright (c) 2012-2014 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)

# **Table of Contents**

1. ソフトウェアの概要	4
2. 動作環境	5
<ol> <li>入力可能なデータ形式</li> </ol>	5
4. 実行ファイルの作成	6
4.1 開発環境のセットアップ	6
4.2 Qt Creator を用いたコンパイル方法	8
4.3 コマンドラインからのコンパイル方法	8
5. VDVGE を実行する	10
5.1 実行ファイル	10
5.2 実行前の注意	10
5.3 関連ファイルの準備	10
5.3.1 FFMPEG による動画出力機能を使用する	10
5.3.2 地形表示機能を使用する	11
5.3.3 海岸線表示機能を使用する	
5.4 VDVGE の実行	15
6. 各部・機能の説明	16
6.1 File メニュー	16
6.2 Export $\neq = = = =$	17
6.3 Settings $x = 2$ —	17
6.4 プレビューウィンドウ	
6.5 コントロールパネル	20
Colormap Editor	20
Preferences: Visualization Settings	22
Preferences: Data Settings	25

	Pr	references: Topo Settings	.27
	Pr	references: Misc Settings	.29
	Fi	le Information	.31
7.	サ	ンプルファイルを用いたコンテンツ作成例	. 32
7	.1	データの読み込み	. 32
7	.2	データレンジの設定	.33
7	7.3	高度の伸長率を変更する	.34
7	.4	カラーマップの設定	.36
7	7.5	Google Earth 用ファイルの出力	.37
7	.6	Google Earth での表示	. 39
8.	出	力したコンテンツファイルの公開	.40
8	8.1	ダウンロード用ファイルの作成による公開	.40
8	3.2	Google Earth API を用いた Web ページ内への埋め込みによる公開	.40

# 1. ソフトウェアの概要

Volume Data Visualizer for Google Earth (VDVGE) は地球科学関連のデータ用可視化 ソフトウェア <u>GrADS</u>で用いられる形式の三次元データを、Google Earth で表示可能な データ形式にて可視化・出力するソフトウェアです。GUI による簡単な操作で、 <u>EXTRAWING</u>で用いられているような Google Earth 上でのボリュームレンダリング風 表現を含むコンテンツファイルを出力することができます。







# 2. 動作環境

VDVGE は、マルチプラットフォームの GUI ツールキット <u>Qt</u>を用いて開発されていま す。コンパイルおよび動作確認は以下の環境で行っています。

OS	Microsoft Windows Vista / 7 / 8
05	Linux
ハードウェア	OpenGL 1.2 以上が動作可能なグラフィックスハードウェア

また、本ソフトウェアで出力した Google Earth 用ファイルは以下のバージョンの Google Earth で正常に表示されることを確認しています。

• Google Earth Ver. 5 以上

# 3. 入力可能なデータ形式

VDVGE で読み込み可能な GrADS 用データ(GrADS Data Descriptor File)には以下の 制限があります。

- ・ "DSET" で指定するデータファイルのフォーマットは書式なし FORTRAN (単精度実数)のみ
- 入力可能な物理量は単一スカラー場のみ

また、本ソフトウェアでは GrADS コントロールファイルのパラメータの内、鉛直方向 成分 (ZDEF) について、単位を高度(メートルまたはキロメートル)として扱っています。 気圧等他の単位での扱いとなっている場合は、ZDEF の単位が高度になるよう変換した データを入力データとして使用してください。

# 4. 実行ファイルの作成

本ソフトウェアは基本的にはソースコードでの配布となりますが、Windows 用および Mac OS X 用については実行可能なバイナリも配布しています。 ソースコードからのコンパイルが不要な場合は次章に進んでください。

## 4.1 開発環境のセットアップ

ソースコードからのコンパイルには Qt4 が必要となります。Qt 自体の最新版は Qt5 です が、Qt5 ではコンパイルできません。本マニュアル作成時における Qt4 の最新バージョ ンは 4.8.5 です。以下では、Qt の統合開発環境である Qt Creator のセットアップにつ いても併せて記載していますが、qmake および make を使ってコマンドラインからコン パイルする場合は、インストールしなくても問題ありません。

#### <u>Windows の場合</u>

Qt Project (<u>http://qt-project.org</u>) より

- Qt libraries 4.8.5 for Windows (MinGW 4.4)
- Qt Creator for Windows

を取得し、インストールします。Qt libraries 4.8.5 は MinGW 4.4 を使ってコンパイル されているため、使用するためには最新版の MinGW ではなく、MinGW 4.4 を別途入手 する必要があります(Qt Project の Web ページでは現在配布されていません)。 また、MinGW には OpenGL の拡張機能を使用するためのヘッダファイル "glext.h" が 含まれていないため、最新のファイルを <u>http://www.opengl.org/registry/api/glext.h</u> よ り取得し、適切なディレクトリに配置します。MinGW を C:¥MinGW にインストールし た場合の配置は、C:¥MinGW¥include¥GL¥glext.h となります。

#### <u>Mac OS X の場合</u>

以下の環境にてコンパイルおよび実行を確認しています。

MacBook Air 13-inch, Mid 2011 OS: Mac OS X 10.7.5 (Lion) まず、Apple Developer (https://developer.apple.com/downloads/index.action) より

• Xcode 4.6.3

を取得しインストールします(要 AppleID)。

バージョン 4.3 以上の Xcode では make 等のコマンドラインツールが自動ではインスト ールされないため、Xcode 起動後にメニューから[Xcode]-[Preferences]-[Downloads] を選択し、"Command Line Tools"をインストールしておきます。 次に、Qt Project (<u>http://qt-project.org</u>) より

・ Qt libraries 4.8.5 (ソースコード)

```
を取得し、Qt libraries をソースコードからコンパイルします。
```

```
% tar xvzf qt-everyone-opensource-src-4.8.5.tar.gz
% cd qt-everyone-opensource-src-4.8.5
% ./configure -prefix $HOME/Qt485 -arch x86_64 -platform
macx-g++ -opensource
% make
% make -j1 install
```

※ インストール先を \$HOME/Qt485 にする場合

環境変数の設定として、\$HOME/.profile に以下の行を追加します(bash の場合)。

```
PATH=$HOME/Qt485/bin:$PATH
export PATH
```

Qt Creator についてはインストーラ形式のものを使用しても構いません。

#### <u>Linux の場合</u>

Cent OS 5.9 (Stable)の場合について説明します。

- Qt libraries 4.8.5
- Qt Creator

をインストールします。Qt Creator についてはパッケージマネージャからのインストー ルでも構いませんが、パッケージマネージャからインストールできる Qt libralies のバー ジョンは古いため、ソースコードからインストールします。

```
% tar xvzf qt-everyone-opensource-src-4.8.5.tar.gz
% cd qt-everyone-opensource-src-4.8.5
% ./configure -prefix $HOME/Qt485 -release -opensource
% make
% make -j1 install
```

※ インストール先を \$HOME/Qt485 にする場合

環境変数の設定として、\$HOME/.profile に以下の行を追加します(bashの場合)。

```
PATH=$HOME/Qt485/bin:$PATH
export PATH
```

#### 4.2 Qt Creator を用いたコンパイル方法

- 1) ダウンロードしたソースコードを任意の場所に展開します。
- Qt Creator を起動し、ソースコードディレクトリ内にある Qt プロジェクトファイル "VDVGE.pro"を開きます。必要があればビルド場所等の設定をします。
- 3) ビルドメニューからプロジェクト "VDVGE" をビルドします。

#### 4.3 コマンドラインからのコンパイル方法

"VDVGE.pro"があるディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。環境によっ

ては "qmake" ではなく "qmake-qt4" というコマンド名になっている場合もあります。

## <u>Windows</u>の場合

% qmake
% make -f Makefile.Release

# <u>Mac OS X の場合</u>

% qmake -spec macx-g++
% make

# <u>Linux の場合</u>

% qmake % make

# 5. VDVGE を実行する

## <u>5.1 実行ファイル</u>

#### <u>Windows</u>の場合

ビルドディレクトリ内にある "VDVGE.exe" が実行ファイルです。

#### <u>Mac OS X の場合</u>

ビルドディレクトリで以下のコマンドを実行します。

% open VDVGE.app

## <u>Linux の場合</u>

ビルドディレクトリ内にある "VDVGE" が実行ファイルです。

## <u>5.2 実行前の注意</u>

Windows の場合のみですが、実行時にパスの通ったディレクトリに以下の DLL が存 在する必要があります。

- QtCore4.dll
- QtGui4.dll
- QtOpenGL4.dll
- mingwm10.dll
- libgcc\_s\_dw2-1.dll

## 5.3 関連ファイルの準備

動画出力機能、地形モデルデータ表示機能、海岸線表示機能を使用する場合には、別途 外部プログラムやデータが必要です。VDVGEの配布パッケージにそれらは含まれていま せんので、必要に応じてインストールします。

#### <u>5.3.1 FFMPEG による動画出力機能を使用する</u>

メニューの [Export] – [Movie] から動画出力機能を使用する場合には、ffmpeg を適切 な場所にインストールする必要があります。Windows の場合は、VDVGE の実行ファ イル("VDVGE.exe")と同じ場所に ffmpeg の実行ファイル "ffmpeg.exe"を置いてくだ さい。Linux および Mac OS X の場合は、ffmpeg の実行ファイルがあるディレクトリ にパスを通してください。

### 5.3.2 地形表示機能を使用する

地形表示機能を使用する場合には、対応した地形データをインストールする必要があ ります。使用可能なデータは ETOPO1, ETOPO2, ETOPO5 ですが、全てのデータを インストールする必要はありません。必要に応じて適宜インストールしてください。 各地形データの入手方法は以下の通りです。

## 1. ETOPO1

ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html) より以下のアーカイブを入手します。

etopo1\_ice\_g\_i2.zip

(ETOPO1 ice surface, grid-registered, 2-byte/16-bit integer)

展開してできた "etopo1\_ice\_g\_i2.bin" を使用します。

## 2. ETOPO2

2-Minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2v2) (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html) より以下のアーカイブを入手します。

#### ETOPO2v2g\_i2\_LSB.zip

(grid-registered, 2-byte/16-bit integer, littleendian)

展開してできた "ETOPO2v2g\_i2\_LSB.bin"を使用します。

## 3. ETOPO5

ETOPO5 5-minute gridded elevation data (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo5.HTML)

より以下のファイルを入手します。

#### ETOPO5.DOS

(cell-centered, 2-byte/16-bit integer, littleendian)

入手した"ETOPO5.DOS"をそのまま使用します。

Windows および Linux の場合は、VDVGE の実行バイナリ("VDVGE.exe")と同じ場所 に地形データファイルを配置することで利用可能となります。 Mac OS X の場合も VDVGE の実行ファイルと同じ場所になりますが、実行ファイル の場所が VDVGE.app/Contents/MacOS/ になることに注意してください。各データフ ァイルのファイル名は変更しないでください。

5.3.3 海岸線表示機能を使用する

海岸線表示機能を使用する場合には、対応した海岸線データをインストールする必要 があります。海岸線データは GEODAS Desktop Coastlines Extractor を使って作成し たものを使用します。Coastlines Extractor は Windows 用のソフトウェアであるため、 この作業は Windows で行います。

World Data Service for Geophysics: Shoreline/Coastline Resources (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/shorelines.html)

内の

GEODAS-NG Desktop Software

(http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/geodas/geodas.html)

より、

**GEODAS** Coastlines

(http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/geodas/coastlines/LittleEndian/coast41.zip)

GEODAS-NG Software Ver1.1.2

(http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/geodas/software/mswindows/ geodas-ng\_setup.exe)

を取得します。GEODAS-NG Software についてはインストーラ形式になっています ので、インストール後 GEODAS Coastline Extractor を起動します。 メニューから [CoastLines+]-[GEODAS CoastLines] をクリックし、coast41.zip を 展開したディレクトリ(hersey.b00のあるディレクトリ)を選択します。 次に、メニューから [File]-[Plot] を選択します。警告を示すウィンドウが表示され ますが、Accept して先に進み、表示したい範囲を入力します。全球分のデータを作成 しますので、以下のように指定します。

🖄 Enter Latitude and Longitde limits	- • ×
Top Latitude	
Left Longitude	Right Longitude
Bottom Latitude	
-90.000	
✓ OK X Cancel Default	<b>?</b> Help

海岸線の選択では"World Vector Shoreline"を、解像度については任意の解像度を選択します。

💆 GEODAS Coastlines	
Choose Coastline C Herseys World Coastline World Vector Shoreline NDS U.S. Shoreline	Choose Resolution Full High Medium-High Medium Medium-Low
Cancel	C Crude

メニューから [File] – [Save As] – [Output Coastline File Format] を選択し、出力フ オーマットとして "GMT/ASCII Coast Format"を指定します。出力ファイル名は何で も構いませんが、VDVGE では "coastline.dat" という名前のファイルをデフォルトと して使用します。



Windows および Linux の場合は、VDVGE の実行バイナリ("VDVGE.exe")と同じ場所 に作成した海岸線データファイルを配置してください。Mac OS X の場合も VDVGE の実行ファイルと同じ場所(VDVGE.app/Contents/MacOS/)への配置となります。 VDVGE が自動的に認識する海岸線データファイルの名前は"coastline.dat"です。 "coastline.dat"が見つからない場合に海岸線表示を有効にすると、海岸線データファ イルの選択ウィンドウが表示されます。

GMT/ASCII Coast Format は下図のように区切り文字 '> でセグメントごとに分割 された緯度・経度の組から構成されたテキストファイルです。Coastlines Extractor で 作成したデータでなくても、都市部における建物・道路の境界線など、ユーザが用意 した独自のデータを使用することも可能です。

> 緯度 緯度 緯度	経度 経度 経度		
> 緯度 緯度	経度 経度 		

# <u>5.4 VDVGEの実行</u>

VDVGE を実行すると下図のようなウィンドウが開きます。



基本的な使用法としては、

- 1) GrADS Descriptor File  $\mathcal{O} \not{\pi} \mathcal{T} \not{\nu}$
- 2) 各種パラメータの設定
- 3) KML+COLLADA 形式でのエクスポート
- 4) Google Earth 上での表示確認

となります。各部の機能については次章で説明します。

# 6. 各部・機能の説明

# <u>6.1 File メニュー</u>



Open GrADS File	GrADS Descriptor File を開く
Save Settings	設定の保存 (※1)
Load Settings	保存した設定の読み込み (※2)
Save Color Table	カラーマップの保存 (※1)
Load Color Table	カラーマップの読み込み (※2)
Exit	<b>VDVGE</b> を終了します

※1 保存したファイルの拡張子は \*.save になります。

※2 設定をロードする前に、対象となるデータファイルをあらかじめ読み込んでおく必要があります

## <u>6.2 Export メニュー</u>

1	Volume Data Visualizer for Google Earth			
	File	Export Settings		
	$\square$	KML+COLLADA	I- <del>6</del> -	
ŀ	$\nabla$	Sequential Images	T	
		Movie		Colormap Ed
				Color Edit
				1
i				
				0

KML+COLLADA	Google Earth 用ファイルの出力 (※1、※2)
Sequential Images	プレビュー部の表示を連番画像として出力(※3)
Movie	Windows Media Video 形式での動画出力 (※4)

※1 kmz 形式での出力には対応していません。出力されたファイル群を ZIP 圧縮し、圧縮した

ファイルの拡張子を zip から kmz に変更することで対応してください。

※2 出力される画像のフォーマットは PNG 形式になります。

※3 ffmpeg がインストールされている場合のみ。

# 6.3 Settings メニュー



Viewer Size	プレビューウィンドウの表示サイズの指定
KML Image Size	KML 出力時の最大イメージサイズの指定
Font	フォントの設定(カラーバー、時刻表示)(※1)

※1 プレビュー画面のみの変更になります。

# 6.4 プレビューウィンドウ

プレビューウィンドウでのマウスおよびキーボード操作は以下の通りです。

マウス操作	プレビューウィンドウでの動作
左ボタンドラッグ	データの回転
右ボタンドラッグ	データの前後士向。の移動
ホイールの回転	/一夕00前後万间、00移動
シフトキーを押しながら左ボタンドラッグ	データの水平移動
左ダブルクリック	背景色の変更

キーボード操作	プレビューウィンドウでの動作
F1	ウィンドウ表示/フルスクリーン表示の切り替え
F2	データの表示方法の切り替え(箱型表示⇔地球儀表示)
F3	コントロールパネルの表示/非表示の切り替え
А	時系列アニメーションの開始/停止
С	スナップショット画像の作成
ESC	VDVGE の終了

時系列データについては、プレビューウィンドウの下部に表示されるタイムコントロー ルバーを使って時系列データの現在時刻を変更することができます。再生ボタン(または 'A' キー)を押すことにより時系列アニメーションの繰り返し再生の開始および停止がで きます。





また、プレビューウィンドウ上部のボタンで、自由視点/固定視点の切り替えおよび投影法 (透視投影/正射影)の切り替えができます。



プレビューウィンドウでの表示時には、表示の高速化のためにオリジナルデータをリサイ ズしたものを使用します。デフォルトの設定では、リサイズ後のデータサイズは 128×128 ×64 です。これを変更するには、VDVGE の実行ディレクトリ(Windows の場合)、または ホームディレクトリ(Linux, MacOS の場合)にある VDVGE.ini という名称のファイルを編 集して MAX\_TEX3D\_W、MAX\_TEX3D\_H、MAX\_TEX3D\_D の値を編集してください。 VDVGE.ini は VDVGE の初回起動時に生成されます。

MAX\_TEX3D\_W、MAX\_TEX3D\_H、MAX\_TEX3D\_Dに記述する値は、2<sup>n</sup>である必要 があります。

# 6.5 コントロールパネル

タブの切り替えにより、コントロールパネルの各機能を表示します。



## Colormap Editor



## **Color Editor**



カラーマップの設定をします。コントロールポイントの操作はマウスにより行います。 コントロールポイントをマウスの左ボタンでドラッグすることで、コントロールポイ ントを移動することができます。また、任意の場所でマウスの左ボタンをクリックす ることでコントロールポイントの追加、コントロールポイント上でマウスの右ボタン をクリックすることでコントロールポイントの削除ができます。変更されたカラーマ ップの情報は、プレビューウィンドウの表示に反映されます。

#### Sample Color Tables



カラーマップ上でマウスの左ボタンをクリックすることにより、カラーマップエディ タにプリセットのカラーマップをロードします。

## Preferences: Visualization Settings

ボリュームレンダリング、カラースライス、等値線の設定をします。

Colormap Editor	Preferences	File Infomation	
Visualization Set	tings		-
Volume Render			
X Slice: 21	4		
Y Slice: 10	8		
X Z Slice: 1	7		
Color Slice			
X-Axis:	109.88 🖓 💳		
Y-Axis:	19.92 🖓 💳		
Z-Axis:	0.01		
Use Alpha C	hannel		
Opacity:			
Contour Line –			
X-Axis:	109.88 🖓 💳		
Y-Axis:	19.92 🖓 💳		
Z-Axis:	0.01 🖓		
Min Value:	0	Reset Line Width	n: 🚺 📮
Max Value:	0.00416187	Reset	
Interval:	0		

## Volume Render

ボリュームレンダリングの各軸方向のスライスの表示/非表示の切り替え、および各軸 方向のスライス面数を設定します。

_ <sup>Volume</sup> Rend	er
X Slice: 3	214
Y Slice:	1 08
X Z Slice:	17



#### **Color Slice**

各軸方向のカラースライスの表示/非表示の切り替え、および各軸方向のカラースライ スの位置を設定します。アルファチャンネルの有効/無効の切り替えや、スライス全体 の不透明度についても設定することができます。各軸方向のカラースライスの位置に ついて、テキストボックスから数値を直接入力した場合はリターンキーを押して入力 を確定させてください。

Color Slice -	
X-Axis:	1 09.88 0
Y-Axis:	19.92 🖓 💳
Z-Axis:	0.01 0
Use Alph	a Channel
Opacity: 💳	Q





#### **Contour Line**

各軸方向の等値線の表示/非表示の切り替えおよび等値線を描画する各軸方向の位置を 設定します。等値線の描画対象となるデータ範囲、等値線の間隔、等値線の線幅につ いても設定することができます。等値線を描画するデータ範囲については任意に設定 できますが、Preferences: Data Settings で設定したデータ範囲内の等値線のみが描画 されます。テキストボックスから数値を直接入力した場合はリターンキーを押して入 力を確定させてください。

Contour Line	2
X-Axis:	1 09.88 0
Y-Axis:	19.92 🖓
Z-Axis:	0.01 0
Min Value:	0 Reset Line Width: 1 🔷
Max Value:	0.00416187 Reset
Interval:	0





#### Preferences: Data Settings

データ、時間、Z軸に関する設定をします。

Colormap Editor Preferences File Infomation
Data Settings 🗸 🗸
Data Range
Min Value: 0 Reset
Max Value: 0.00416187 Reset Log Scale
Time Range
Begin: 0 00:30 Jun 28, 0001
End: 15 08:00 Jun 28, 0001 TimeSkip: 1
Z Scale
O Meter   Kilo Meter
Scale: 57

## Data Range

データの最小値と最大値を設定します。数値入力後はリターンキーを押して入力を確 定させてください。リセットボタンで初期値に戻すことができます。

- Data Range -			
Min Value:	0	Reset	
Max Value:	0.00416187	Reset	Log Scale

## Time Range

時系列データの開始時刻と終了時刻を設定します。数値入力後はリターンキーを押し て入力を確定させてください。

Time Ra	ange			
Begin:	0	00:30 Jun 28, 0001		
End:	15	08:00 Jun 28, 0001	TimeSkip:	1

## Z Scale

鉛直方向の単位(メートルまたはキロメートル)、および伸長率(最大 100 倍)を設定します。

Z Scale	
🔘 Meter 🛛 💿 KiloMeter	
Scale: 57	

#### Preferences: Topo Settings

地形および海岸線表示の設定を行います。

lormap Editor	Preferences File Infomation
opo Settings	
Topography-	
● ET OP O5	○ ET OPO2 ○ ET OPO1 ○ NONE
🗙 Enable To	po
Enable Se	asurface
Scale	
Ground Sca	ale: 20
Seafloor So	ale: 30
	Synchronize ground scale and seafloor scale
LIADIC	

#### Topography

地形表示に関する設定をします。適切な場所に地形データファイルがインストールさ れている場合のみ有効となります。

地形データとしては ETOPO1, ETOPO2, ETOPO5 が使用できますが、描画速度の低 下を防ぐため、入力データの緯度経度範囲に基づき使用可能なデータセットのみが選 択可能となります。例えば、サンプルデータを使用する場合は ETOPO5 または ETOPO2 が選択可となりますが、全球データの場合はいずれの地形モデルも選択不可 となります。

Topography			
● ET OP O5 O	ET OP O2	O ET OP O1	○ NONE
✗ Enable Topo ☑ Enable Seasurf	ace		
Scale			
Ground Scale:	20	-0	
Seafloor Scale:	30 —		
Syr	nchronize g	ground scale and	d seafloor scale

## Coastline

海岸線表示に関する設定をします。適切な場所に海岸線データファイルがインストー ルされている場合はそれを使用しますが、そうでない場合は海岸線データファイルの 選択を求められます。地形表示と違い、入力データの緯度経度範囲に関係なく表示可 能です。

Coastline —		
Enable	Select File	





#### Preferences: Misc Settings

バウンディングボックス、カラーバー、時刻表示の設定を行います。

Colormap Editor Preferences File Infomation
Misc Settings
Visual Effects
🗙 Bounding Box 🕱 ColorBar 🗶 Time Display
Bounding Box
🗙 Axis Label
ColorBar
Direction:
Type: • RGB · RGBA · RGB+RGBA
Number of Decimal Places: 3
Number of Major Tick Mark: 5 🚔
Number of Minor Tick Mark: 1
Major Tick Mark Type: Cross 🔹
Minor Tick Mark Type: OutSide 💌
Enable Select File

## **Visual Effects**

バウンディングボックス、カラーバー、時刻の表示/非表示を切り替えます。



## **Bounding Box**

バウンディングボックスの数値(緯度、経度および高度)の表示/非表示を切り替えます。

Bounding Box	_
🗙 Axis Label	

## ColorBar

カラーバーの種類(水平表示/垂直表示、アルファチャンネルの表示/非表示)の切り替え、 カラーバーの数値(小数点以下の表示桁数)の設定、カラーバーの目盛(目盛の数、線種) の設定を行います。

ColorBar
Direction:   Horizontal  Vertical
Type: • RGB · RGBA · RGB+RGBA
Number of Decimal Places: 3
Number of Major Tick Mark: 5 🌻
Number of Minor Tick Mark: 1
Major Tick Mark Type: Cross 💌
Minor Tick Mark Type: OutSide 💌

#### Logo

選択したロゴ画像(PNG 形式)の KML ファイルへの挿入/非挿入を切り替えます。

Enable Select File	Logo					
	Enable	Select File				

## **File Information**

GrADS ファイルの簡単な情報を表示します。データ領域はワールドマップ上の赤い矩形 で示されます。領域が狭い場合は表示されません。

Colormap Editor Preferences	File Infomation
Grads Information	
Control File:	Desition/_SinData/belo 8-8/
Data File:	Desitop/_SinData/baiu 8-8/
GridSize X: 214	
GridSize Y: 108	
GridSize Z: 17	
TimeStep T: 16	
World Map	

# 7. サンプルファイルを用いたコンテンツ作成例

ここでは、公式ページからダウンロードできるサンプルファイル(vdvge-sample.zip)を使って、Google Earth 用コンテンツファイルを作成する方法を紹介します。 このサンプルファイルは、大気大循環モデル AFES(AGCM for Earth Simulator)により 出力されたシミュレーションデータ中の1パラメータ(雲水量)について、日本近海のみの 切り出し・間引きを行ったものです。簡単な操作で、地表面に対して水平なスライス面 群の積層によるボリュームレンダリング風表現(Volume Render: Z-Slices)を使ったコン テンツファイルを作成できます。

#### 7.1 データの読み込み

メニューから [File]-[Open GrADS File] を選択します。

[	Volume Data Visualizer for Google Earth			
ſ	File Export Settings			
	Open GrADS File			
ŀ	Save Settings			
	Load Settings		Colormap Ed	
	Save Color Table		Color Edito	
	Load Color Table		1	
	Exit			
			0	

サンプルファイルを展開したディレクトリにある"miniCLDWxL17.ctl"を開きます。

Open File     P
Look in: 📜 C:¥Users¥kawahara¥Desktop¥vdvge-sample 🔹 🛇 📀 📀 📑 🗐
My Computer miniCLDWzL17.ctl
File name: miniCLDWzL17.ctl
Files of type:     Grads Data Descriptor File (*.ctl)       V     Cancel

データ読み込み直後の表示は下図のようになります。



7.2 データレンジの設定

可視化対象とするデータレンジを決定します。

データレンジの設定は Preferences: Data Settings: Data Range で行います。

Colormap Editor Preferences File Infomation
Data Settings 🔹
Data Range
Min Value: 0 Reset
Max Value: 0.01 42679 Reset Log Scale
Time Range
Begin: 0 00:30 Jun 28, 0001
End: 15 08:00 Jun 28, 0001 TimeSkip: 1

Data Range では可視化対象とするデータの下限値と上限値を設定できます。ここでは

上限値を下図のように変更します。入力した数値はリターンキーで確定する必要があ ります。カラーバーの数値も変化したことを確認してください。

Data Range			
Min Value:	0 Reset		
Max Value:	0.01 42679 Reset Log Scale		
Data Range			
Min Value:	0 Reset		
Max Value:	0.004 Reset Log Scale		

#### 7.3 高度の伸長率を変更する

実高度で表現した場合、大気層は薄いため鉛直方向の構造が見えません。そこで、高 度方向の伸張率を変更して見やすくします。伸張率の設定は、Preferences: Data Settings: Z Scale で行うことができます。

Colormap Editor Preferences File Infomation
Data Settings 🔹
Data Range
Min Value: 0 Reset
Max Value: 0.004 Reset Log Scale
Time Range
Begin: 0 00:30 Jun 28, 0001
End: 15 08:00 Jun 28, 0001 TimeSkip: 1

Preferences: Data Settings: Z Scale では高度の単位と伸長率の設定ができます。 シミュレーションデータに合わせて高度の単位(m または km)を選択し、スライダーバ ーで伸張率(1~100 倍)を変更します。サンプルデータの鉛直方向の単位はキロメート ルとなっていますので、"KiloMeter"を選択します。伸張率は 20 倍程度に設定します。

_Z Scale	
🔿 Meter 💽 KiloMeter	
Scale: 20	

# ここまでの操作で下図のような表示になります。

Volume Data Visualizer for Google Earth	
File Export Settings	
FRONT LEFT BOTTOM III	
	Colormon Editor Proformance Ella Information
00-20 Jun 20 0001	
00.50 301 26, 0001	Data Settings
	Min Value: 0 Reset
	Max Value: 0.004 Reset Log Scale
	Time Range
	Begin: 0 00:30 Jun 28, 0001
	End: 15 08:00 Jun 28, 0001 TimeSkip: 1
17,61	CZ Scale
50.00	Meter 💿 Kilo Meter
	Scale: 20
19.92 170.09	
cloud water kg/kg	
0.000 0.001 0.002 0.003 0.004	
0	

#### 7.4 カラーマップの設定

カラーマップエディタ上で、コントロールポイントをドラッグして設定します。 コントロールポイント上でマウスの右ボタンをクリックするとコントロールポイント の削除、何もないところで左ボタンをクリックするとコントロールポイントを追加で きます。ここでは不透明度のみを設定します。



ここまでの操作で下図のような表示になります。







## <u>7.5 Google Earth 用ファイルの出力</u>

メニューから [Export]-[KML+COLLADA] を選択します。



Google Earth 用ファイルを出力するディレクトリを選択します。ファイル名は指定できません。出力が完了すると、"doc.kml"という名前のファイルと、"files"という名前のディレクトリが作成されます。

Choose Directory	v to Save		? ×
Look in: 🙀 My	Computer	- 3 9	0 📰 🗉 🗉
Ny Computer	C: D: E: F:		
Directory:			Choose
Files of type: Directo	ries	4	Cancel

## <u>7.6 Google Earth での表示</u>

出力された "doc.kml" を Google Earth で読み込み、正しく表示されることを確認します。



ここでは VDVGEの標準設定である Volume Render: Z-Slices のみを使用しましたが、 複数の可視化手法を適用した場合、最も優先度の高いもののみが表示されます(Volume Render: Z-Slices の優先度は最上位です)。その他の可視化結果への切り替えは、Google Earth のツールバーを使用して行います。

# 8. 出力したコンテンツファイルの公開

出力した Google Earth 用コンテンツファイルをインターネットで公開することにより、 閲覧者は可視化結果を自由な視点で観察することができるようになります。ここでは、 出力した Google Earth 用コンテンツファイルをインターネットで公開する二つの方法に ついて説明します。

#### 8.1 ダウンロード用ファイルの作成による公開

出力したコンテンツファイルは、"doc.kml"という名前のファイルと、"files"という 名前のディレクトリの二つから構成されます。これらのファイルを「kmz」という拡張 子の一つのファイルにまとめることで、ダウンロードに適した形にします。 拡張子「kmz」のファイルの実体は、ZIP 形式の圧縮ファイルです。"doc.kml"と"files" を任意のアーカイバを用いて一つのファイルに ZIP 圧縮し、拡張子を 「\*.zip」から 「\*.kmz」に変更します。この際、kmz ファイル内の先頭に"doc.kml"が配置される よう、"doc.kml"単体でアーカイブした後"files"を追加する必要があります。 ダウンロードした KMZ ファイルは、Google Earth で直接読み込むことができます。

#### 8.2 Google Earth API を用いた Web ページ内への埋め込みによる公開

Google Earth API を用いることで、Google Earth の表示を Web ページ内に埋め込む ことができます。Google Earth API を使用した Web ページの表示には、Google Earth の Web ブラウザ用プラグインである "Google Earth Plugin"を利用します。スタンド アロン版の Google Earth を別途インストールする必要はありません。

(1) 必要なファイルの配置

Google Earth API を使用した Web ページの一例を紹介します。 VDVGE で出力したコンテンツファイルを含め、Web サーバ上の公開ページ用ディ レクトリ("\$home/public\_html/www"とします)に以下のファイルを配置します。

doc.kml
files/
index.html
googleearth\_api.js

"index.html"、"googleearth\_api.js"の内容は以下の通りです。

#### index.html

```
<html>
<head>
<title>An Example of Google Earth API</title>
<script type="text/javascript"
src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript"
src="googleearth_api.js"></script>
</head>
</body>
<center>
<div id="map3d" style="height:700px; width:1000px;"></div>
</center>
</body>
</html>
```

googleearth\_api.js

```
var ge;
google.load( "earth", "1" );
function init() {
 google.earth.createInstance( 'map3d', initCB, failureCB );
}
function initCB( instance ) {
 ge = instance;
 ge.getWindow().setVisibility( true );
 var href = 'http://localhost/www/doc.kml'
 var link = ge.createLink( '' );
 link.setHref( href );
 var networkLink = ge.createNetworkLink( '' );
 networkLink.set( link, true, true );
 ge.getFeatures().appendChild( networkLink );
}
function failureCB(errorCode) {
}
google.setOnLoadCallback( init );
```

(2) Web ブラウザでの表示

Web ブラウザで http://webserver\_name/www/index.html を開きます。Google Earth Plugin がインストールされていない場合は、対応した Web ブラウザであれ ばブラウザ上からの簡単な操作でインストールすることができます。

